

Printer i AGRO FOOD PARK

VIGTIGT:

Computeren skal være koblet til internettet med et kabel – det er ikke muligt at installere printeren, hvis du er koblet på WIFI (slå det gerne helt fra).

Slå også VPN fra, hvis du er koblet på det.

Har du brug for hjælp, kontakt IT i AFP: 8740 5339

Gå ind på: konicaminolta.dk/dk/business-solutions/support/download-center.html

Under drop-downmenuen "Eller vælg trin for trin" vælger du:

- Produkttype: Multifunctional Colour
- Vælg produkt: Bizhub C3110

Tryk køre

Under menupunktet Driver nedenfor, vælger du

- Danish
- Windows 7 (64bit)

Under samme menupunkt vælger du underpunktet Printer Driver.

Her trykker du download ud for **PCL6** (vælg altid den nyeste version)

Printer Driver

Version	Frigivelsesdato	Emulering	Beskrivelse	Download
1.3.0.0	2016-06-15	PC-Fax		
1.3.1.0	2016-06-15	PCL6		
1.3.0.0	2016-06-15	PostScript		
1.3.0.0	2016-06-15	XPS		
1.2.1.0	2016-02-08	PCL6		

Herefter afkrydser du "Accepter licensaftale" og trykker på ZIP-filen med det lange BHC3-navn



Zipfilen downloades nu til computeren/alternativt skal du vælge et sted at gemme filen.


Du skal nu have udpakket zip-filen.

Find filmappen (enten i din Download-mappe eller i den mappe, du selv har valgt), højreklik på mappen og vælg "Extract all" – eller marker mappen og vælg "Extract all" i toppen af vinduet.

Du skal nu vælge, hvor du vil have filer i mappen gemt. Vælg f.eks. skrivebord, så du nemt kan finde dem igen.


Du går nu ned i Start, vælger "Devices and Printers",

Tryk "Add a printer" i toppen af vinduet



I popboksen vælger du Add a network, wireless or Bluetooth Printer

Tryk Next



Vælg C3110-printer, der kommer op i søgefeltet

Tryk Next

Lad computeren tænke.

I det næste vindue vælger du knappen "Have disk"; herefter skal du trykke "browse" og finde mappen med de udpakkede filer. Åben mappen og vælg filen "KOBK4J" (eneste mulighed). Tryk åben og OK.

I næste vindue skal du give printerens et navn – f.eks. Printer i AFP

I det sidste vindue skal du vælge "Do not share"

Tryk next

Printerens skulle nu være installeret

Har du brug for hjælp, kontakt IT i AFP: 8740 5339